

## Technische Voraussetzungen zum Einsatz von Interwise

### Betriebssysteme:

- Windows 98SE
- Windows ME
- Windows NT (Service Pack 4)
- Windows 2000
- Windows XP (Service Pack 1 oder höher)

### Browser:

- Internet Explorer 5.0 (oder höher)
- Netscape 4.7 (oder höher)

AOL-Browser, T-Online-Browser werden NICHT unterstützt. AOL- bzw. T-Online Nutzer müssen sich mit der AOL- bzw. T-Online Anwahlsoftware mit dem Internet verbinden und dann den Internet Explorer oder Netscape manuell starten.

### Hardwareanforderung:

- Pentium II oder AMD K6 min. 266MHz
- min. 64 MB RAM Speicher
- Grafikkarte mit min. 16 bit Farbtiefe und 800x600 Bildpunkte (besser 24 bit Farbtiefe & 1024x768 Bildpunkte)
- Internetverbindung via Modem oder ISDN-Karte oder LAN-Karte für DSL
- Lautsprecher und Mikrofon oder Headset (3,5mm DIN Stecker oder USB)
  - Plantronics Headsets haben sich durchaus bewährt (ca. 10 €). Höherwertigere liegen bei ca. 30 €. Man sollte auf die mechanische Verarbeitung des Mikrofons achten. Einstellbarkeit auf den Anwender sollte möglich sein.
  - Standmikrofone bieten sich für Meetingsituationen mehrerer Personen an. Auch hier liegt der Preis bei ca. 10 €. Achtung: Rückkopplung durch Einstellung im Interwise und Standort unterdrücken.
- Soundkarte

Es hat sich herausgestellt, dass einige Soundkarten Probleme bei der Audiowiedergabe verursachen (u.a. SoundMAX). Ein Treiberupdate ist in solchen Fällen zwingend notwendig.

**Softwareanforderung:**

Interwise Participant Client

Diese Software wird beim ersten Login in die Veranstaltung automatisch geladen und installiert. Der Browser wird sie über ein Infofenster fragen, ob die Inhalte von Interwise vertrauenswürdig sind. Bitte beantworten Sie die Frage mit dem Button „Die Inhalte von Interwise immer als vertrauenswürdig behandeln“. Für die autom. Installation muss im Browser ActivX aktiviert sein. Sollte die automatische Installation nicht funktionieren, kann man sich die Software auch manuell herunterladen und installieren ([Download](#)).

Bitte bedenken Sie, dass für die Installation Hauptnutzereberechtigungen an Ihrem PC vorausgesetzt werden.

Die Interwise Participant Software benötigt die Ports 80 (HTTP) und auf Wunsch 443 (HTTPS).

**Abschließende Hinweise:**

Vermeiden Sie automatische Updatefunktionen (Anti-Virensoftware o.ä.) auf Ihrem PC während der Onlinesession, damit es zu keinen Bandbreiteneinschränkungen kommt.

Auf keinen Fall die Anti-Virenschutzsoftware ausschalten.

Den PC ggf. auf Spyware kontrollieren um Bandbreite zu sichern (z. B. Freeware: Adaware (<http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/>))

Personal Firewall einsetzen (z. B. Freeware: Zonealarm (<http://download.zonelabs.com/bin/free/de/download/znalmDetails.html>))

Weiter Infos unter : [www.octamedia.de/interwise.html](http://www.octamedia.de/interwise.html)